


Windows11 メールの設定（設定確認）

手順 1

スタートメニューから”メール”を起動します。



手順 2

画面左下部の”設定”をクリックします。



手順 3

画面右に表示されたメニュー内の”アカウントの管理”をクリックします。



手順 4

変更したいアカウントをメニューから選んでクリックします。



 手順 5

アカウントの設定画面で下記の項目を確認します。

続けて”メールボックスの同期設定を変更”をクリックします。



パスワード	メールパスワードを入力
アカウント名	(任意の名前を入力) メールソフト上での識別名

手順 6

アカウントの同期設定で下記の項目を確認します。

各設定項目は利用状況に合わせて任意の内容を入力します。

続けて”メールボックスの詳細設定”をクリックします。

アカウントの設定 ×

info@nx.ttn.ne.jp の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて ▼

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2 時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間 ▼

この名前を使用してメッセージを送信

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

名前:例)都ネット

📖 手順 7

“メールボックスの詳細設定”をクリックし表示された下記項目を確認します。

アカウントの設定

info@nx.ttn.ne.jp の同期設定
この名前を使用してメッセージを送信

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

送信 (SMTP) メール サーバー

送信サーバーは認証が必要

メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

受信メールサーバー	pop.ttn.ne.jp
送信 (SMTP) サーバー	smtp.ttn.ne.jp
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる
受信メールに SSL を使う	チェックを外す
送信メールに SSL を使う	チェックを外す